



GUIDE D'INSTALLATION ET D'ACTIVATION

DRAFTSIGHT 2025



Table des matières

Exigences liées au système et au logiciel.....	3
Installation de DraftSight.....	4
Activation d'une licence DraftSight pour une installation existante.....	5
Désactivation d'une licence DraftSight.....	6
Désinstallation de DraftSight.....	7

Exigences liées au système et au logiciel

Avant l'installation, assurez-vous que votre système satisfait aux exigences matérielles, du système d'exploitation et des produits Microsoft.

Assurez-vous de disposer des éléments suivants pour installer et exécuter l'application :

- **Fichiers d'installation DraftSight**
- Numéro de série ou clé de licence DraftSight valide
- Compte utilisateur avec des autorisations administratives

Assurez-vous que votre ordinateur satisfait aux **exigences système**.

Installation de DraftSight

Pour installer DraftSight, procédez comme suit :

1. Consultez la page d'**installation de DraftSight** et sélectionnez Windows® ou Mac® pour télécharger les fichiers d'installation.
Recommandation: enregistrez une copie de l'installation pour une utilisation ultérieure.
2. Lisez le contrat de licence client SOLIDWORKS de Dassault Systèmes et de services en ligne pour DraftSight, puis cliquez sur **Accepter et télécharger**.
Sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation Windows, l'emplacement par défaut des fichiers enregistrés est : C:\Users\[*nom utilisateur*]\Downloads\DraftSight64.exe.
Sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation Mac, les fichiers téléchargés Draftsight.pkg sont disponibles dans le dossier Downloads.
3. Double-cliquez sur DraftSight64.exe ou DraftSight.pkg pour lancer l'installation.
4. Sur la page Accueil de l'assistant d'installation de DraftSight, sélectionnez le type de licence de votre produit.
En fonction de la licence dont vous disposez, vous pouvez sélectionner le type de licence pour votre produit. Si vous disposez d'un logiciel autonome DraftSight, sélectionnez le type de licence **Numéro de série (Standard, Professional, Premium)**.
5. Si vous avez sélectionné **Numéro de série** comme type de licence, entrez le numéro de série.
Il est indiqué dans l'e-mail que vous avez reçu lorsque vous avez acheté DraftSight.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez **Import de mises en plan CATIA** pour importer des fichiers de mise en plan dans DraftSight.
8. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran.
9. Lorsque vous y êtes invité, acceptez le contrat de licence client et de services en ligne, puis cliquez sur **Installer**.
Si DraftSight est déjà installé et activé sur l'ordinateur, un message vous le rappelle. Si vous mettez à niveau l'ordinateur, vous devez d'abord transférer la licence existante. Si vous mettez à jour DraftSight sur cet ordinateur, vous pouvez ignorer l'avertissement et continuer.
10. Cliquez sur **Oui**.
Si DraftSight est déjà installé sur l'ordinateur, la boîte de dialogue Assistance relative à la migration s'affiche. Elle vous permet de sélectionner les paramètres que vous souhaitez migrer à partir de la précédente installation de DraftSight.
11. Cliquez sur **OK** pour poursuivre l'installation.

Activation d'une licence DraftSight pour une installation existante

Si un logiciel autonome DraftSight est installé sur votre ordinateur, vous devez activer la licence.

Pour activer une licence DraftSight pour une installation existante, procédez comme suit :

1. Démarrez DraftSight.
2. Cliquez sur **Activer maintenant**.
Vous pouvez également cliquer sur **Aide > Activer DraftSight**.
3. Dans l'assistant Activation de produit SOLIDWORKS, entrez le numéro de série et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez la méthode d'activation, entrez l'adresse électronique, puis cliquez sur **Suivant**.

L'assistant d'activation envoie les informations au serveur d'activation SOLIDWORKS pour validation. Après la validation, un message vous indiquant que la validation a réussi s'affiche.

5. Cliquez sur **Terminer**.

Désactivation d'une licence DraftSight

Vous pouvez utiliser la licence DraftSight sur un seul ordinateur à la fois. Pour transférer la licence vers un autre ordinateur, utilisez l'option **Désactiver DraftSight**.

Pour désactiver une licence DraftSight, procédez comme suit :


1. Lancez DraftSight.
2. Cliquez sur **Aide > Désactiver DraftSight**.

Après avoir désactivé la licence sur un ordinateur existant, vous pouvez l'activer sur un autre ordinateur.

Désinstallation de DraftSight

Pour désinstaller DraftSight, procédez comme suit :

1. Dans Windows, ouvrez **Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités**.
2. Sélectionnez **DraftSight**, cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris, puis sur **Désinstaller**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la désinstallation.



Our **3DEXPERIENCE®** platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes, the **3DEXPERIENCE** Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit www.3ds.com.

Europe/Middle East/Africa
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
France

Asia-Pacific
Dassault Systèmes K.K.
ThinkPark Tower
2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-6020
Japan

Americas
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts
02451-1223
USA

DASSAULT SYSTEMES | The **3DEXPERIENCE®** Company